

Asia Infonet ローミングサービス設定方法 (iPass ご利用方法)

●iPassConnect インストール方法

- ① <http://www.asianet.co.th/download/lpc.zip> から iPassConnect をダウンロード。
- ② ダウンロードしたファイルを解凍(通常、WindowsXP ではダブルクリックすることで解凍されます)。
- ③ 解凍されたファイル「iPC_V210.exe」をダブルクリック。
- ④ インストールウィザードが自動で開きますので、ウィザードの指示に従いインストールしてください。

●iPassConnect 起動方法

- ⑤ インストール完了後、デスクトップに「iPassConnect」のアイコンが作られますので、これをダブルクリック。

●iPassConnect 設定方法(タイご出国前)

- ⑥ iPassConnect 起動後、上部メニューの「オプション」から「ユーザ情報」を選択。
- ⑦ ユーザ名、パスワードを入力後、OKをクリック。
- ⑧ 「所在地で検索」欄の国では「タイ」を、市町村では「Bangkok」を選択。
- ⑨ 「電話帳」の中からどれか任意の接続先をクリックして選択。
- ⑩ 「接続」ボタンをクリック。

これで、電話帳で選択した接続先へ接続します。

接続が確立されると、自動で電話帳が更新されます。

接続エラーが発生する場合は、接続先を変更してみてください。

接続先を変更しても接続できない場合はモデムやダイアルのプロパティの設定が正しくない可能性がありますので、iPassConnect の最初の画面で、「オプション」－「設定」、「オプション」－「ダイアルのプロパティ」内の各設定を確認してみてください。

●iPassConnect 設定方法(日本で)

- ⑪ ⑤から⑦と同様の作業を行ってください。
- ⑫ 「所在地で検索」の国では「日本」を選択。
- ⑬ 同様に「都道府県」、「市町村」では、お近くの地名を選択。
- ⑭ 「電話帳」に表示された接続ポイントのうち、任意の接続先を選択。
- ⑮ 「接続」ボタンをクリック。

これで、電話帳で選択した接続先へ接続します。

接続エラーが発生する場合は、接続先を変更して下さい。

電話の接続自体がうまくいかない場合は市外局番等の設定に問題がある可能性がありますので、「ダイアルのプロパティ」ボタンの右側に表示される電話番号欄に手で電話番号を入力し、接続ボタンをクリックしてみてください。

※ 日本以外の海外での接続方法も基本的には同様です。

●電子メール送受信方法

電子メールの受信に関しましては、設定は特に変更する必要はございません。

ローミング接続時の送信に関しましては、「送信メールサーバー」の設定を「classic.asianet.co.th」から「roamai.asianet.co.th」に変更してください。

お問い合わせ、お申し込みは…

Fernridge Co.,Ltd.

Tel : 02-630-4900

Fax : 02-630-4904

United Center Building 21st Floor,
323 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

support@fernridge.co.th

<http://www.fernridge.co.th/>