

## インターネット接続マニュアル(Windows XP 編)

Fernridge Co., Ltd. All rights reserved. 2002

### インターネット接続設定をする前に

インターネットするにあたって下記のものが必要となります。

モデムはありますか？	お持ちのパソコンがモデムを内蔵している場合、改めてモデムを購入する必要はありません。ノート型パソコンの場合は、内蔵や外付けのほか、カード挿入式のモデムがあります。
電話回線はありますか？	外線がかけられる電話であればインターネットが可能です。
Asia Infonet に 加入しましたか？	インターネットをするにはインターネットサービスプロバイダーとの契約が必要です。Asia Infonet へのお問い合わせは、ファーンリッジまでお気軽にお問い合わせください。
ソフトについては？	電子メールを送受信する為のメールソフトやホームページを見るためのブラウザソフトなど、Windows XP にはインターネットに必要なソフトウェアを標準装備していますので特別ご用意する必要はありません。


①スタートボタンから【コントロールパネル】をクリックします。




②【ネットワークとインターネット接続】のアイコンをダブルクリックします。




- ③ 【ネットワークとインターネット接続】が表示されます。【ネットワーク接続】をクリックし、【ネットワークタスク】から「新しい接続を作成する」を選択します。




- ④ 【新しい接続ウィザード】が表示されます。【次へ】をクリックします。




- ⑤ 【インターネットに接続する】を選択し、【次へ】をクリックします。




⑥ 【接続を手動でセットアップする】を選択し、【次へ】をクリックします。



⑦ 【ダイヤルアップモデムを使用して接続する】を選択し、【次へ】をクリックします。



⑧ 「ISP 名」には「Asia Infonet」と入力し、【次へ】をクリックします。



⑨「電話番号」には02-640-8000または02-640-8001を入力し、【次へ】をクリックします。


⑩弊社よりお渡しさせていただいた資料をもとに、「ユーザー名」にユーザーID、「パスワード」と「パスワードの確認入力」にパスワードを入力します。

⑪【新しい接続ウィザードの完了】画面が表示されます。【完了】をクリックします。


- ⑫ 【Asia Infonet へ接続】画面が表示されます。(表示されない場合は【ネットワーク接続】画面より「Asia Infonet」アイコンをダブルクリックして下さい。)【プロパティ】ボタンをクリックします。




- ⑬ 【ネットワーク】タブを選択します。「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」には「PPP:Windows 95/98/NT4/2000,Internet」が選択されているか確認します。「設定」をクリックします。




- ⑭ 「ソフトウェアにより圧縮を使う」のみチェックをいれ、「OK」をクリックし、【ネットワーク】画面へ戻ります。




- ⑮ 「この接続には次の項目を使用します」では「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。



- ⑯ 「次の DNS サーバーのアドレスを使う」を選択し、「優先 DNS サーバー (P)」には 203.144.255.71 「代替 DNS サーバー (A)」には 203.144.255.72 を入力し、【詳細設定】をクリックします。



- ⑰ 「リモートネットワークでデフォルトゲートウェイを使う (U)」、「IP ヘッダーの圧縮を使う (S)」にチェックが入っているかを確認し、全てのウィンドウを【OK】をクリックして、【接続】へ戻ります。




- ⑱ インターネットに接続します。【接続】画面より【ダイヤル (D)】をクリックします。



- ⑲ 正常に接続が完了すると、タスクバーの時刻の横にインジケータ（コンピュータが2台つながっているアイコン）の上に「Asia Infonet に接続しました」が表示されます。右上「×」ボタンをクリックします。



- ⑳ インターネット接続を切断する際は、インジケータを右クリックして「切断」を選択します。



### ▼インターネット設定

ダイヤルアップネットワークにて下記の設定を行ってください。

アジアインフォネット接続番号	02-640-8000 または 02-640-8001
使用できるプロトコル	TCP/IP
ネームサーバーアドレス	プライマリ (DNS) 203.144.255.71 セカンダリ (DNS) 203.144.255.72

### ▼電子メールの設定

お使いの電子メールソフトによって設定個所が異なりますが、必ず下記の設定事項を問われます。ヘルプやマニュアル等を参考に設定してください。

Asia Infonet の受信メールサーバー (POP3)	classic.asianet.co.th
Asia Infonet の送信メールサーバー (SMTP)	classic.asianet.co.th
アカウント名 (Asia Infonet のメールサーバーに入るための)	Asia Infonet 通常のダイヤルアップ IP 接続の場合、お客様のログイン名と同じです
パスワード (Asia Infonet のメールサーバーに入るための)	Asia Infonet 通常のダイヤルアップ IP 接続の場合、お客様のパスワードと同じです
電子メールアドレス	(ログイン名=アカウント名)@asianet.co.th (弊社例: jsupport@asianet.co.th)

### ▼Asia Infonet のニュースサーバー

Asia Infonet のニュースサーバー	news.asianet.co.th
------------------------	--------------------

### ▼ご利用時間確認・ディスクスペース利用確認

<http://www.asianet.co.th> (英語・タイ語)

<http://www.fernridge.co.th/asianet/> (日本語)

### ▼アジアインフォネットウェブメール

<http://webmail.asianet.co.th>

### カスタマーサービス

サービス変更、パスワード紛失など

営業日: 平日(月-金)08:30-17:30(タイ語・英語)

電話番号: 0-2900-9898

Fax 番号: 0-2699-4831

E-Mail: [service@asianet.co.th](mailto:service@asianet.co.th)

### テクニカルサポート

接続に関する問題や技術的な質問に年中無休体制でお応えします

営業日: 毎日 24 時間(タイ語・英語)

電話番号: 0-2900-9898

Fax 番号: 0-2699-4831

E-Mail: [support@asianet.co.th](mailto:support@asianet.co.th)

### ステートメント支払いに関するお問い合わせ

月額費用のお支払、送付されるステートメントに関するお問い合わせ

営業日: 平日(月-金)08:30-17:30(タイ語・英語)

電話番号: 0-2900-9898

Fax 番号: 0-2699-4831

E-Mail: [credit@asianet.co.th](mailto:credit@asianet.co.th)

### 日本語でのお問い合わせ

お申込手続きからセットアップまで日本語でサポートいたします

営業日: 平日(月-金)09:00-18:00(タイ語・日本語)

電話番号: 02-630-4900

Fax 番号: 02-630-4904

E-Mail: [support@fernridge.co.th](mailto:support@fernridge.co.th)